



Mac Mailの場合


- 1 [Dock]から[Mail]をクリックし、起動させます。




- 2 メニューバーの[メール]から[アカウントを追加...]をクリックします。今までアカウント設定をしていない場合は、③から始まります。




- 3 [その他のメールアドレスを追加...]にチェックを入れて、[続ける]をクリックします。
※この画面が表示されない場合は次の手順へ進みます。



- 4 [氏名]: 送信するメールの差出人として表示する名前
[メールアドレス]: お客様のメールアドレス
[パスワード]: メールパスワードを入力して
[サインイン]をクリックします。




- 5 次の項目を入力します。
[メールアドレス]: お客様のメールアドレス
[ユーザ名]: メールアカウント名
[パスワード]: メールパスワード
[アカウントの種類]: POPを選択
[受信メールサーバ]: pop.broad-core.jp(半角)
[送信メールサーバ]: smtp.broad-core.jp(半角)
[サインイン]をクリックします。
※すでに入力状態になっている場合はそのまま進めてください。



- 6 受信メールサーバ(POP)の証明書または送信メールサーバ(SMTP)の証明書の確認画面が表示されます。
[証明書を表示]をクリックします。
※受信メールサーバと送信メールサーバ両方の設定が必要です。



- 7 ["smtp.broad-core.jp" ("pop.broad-core.jp")への接続時に"○○○○.○○"を常に信頼]にチェックを入れ、[続ける]をクリックします。






8


[ユーザ名]:Mac OS X のユーザー名を入力
[パスワード]:Mac OS X のパスワードを入力
[設定をアップデート]をクリックします。

※この画面が表示されない場合は次の手順へ進みます。




9

メニューバーの**[メール]**から**[環境設定...]**をクリックします。




10

アカウント一覧の中から追加したアカウントをクリックします。




11

[送信用メールサーバ(SMTP)]の項目から**[SMTPサーバリストを編集...]**をクリックする。



12

[ポート]:587を入力**[OK]**をクリックします。



13

[詳細] タブをクリックします。
[ポート]: 110を入力。
 以上で設定は終了です。
 画面左上の赤い丸印をクリックして画面を閉じます。

